



# LUMEL PROCES INSTRUKCJA PROGRAMU


Serwer www



W Edycja wchodzimy w **Ustawienia**, następnie w **Serwer www**.



# Wpisujemy Port http (np.8081) i rozdzielczość ekranu.




The screenshot shows the Lumel Proces software interface. The main window displays a grid with a cell containing the text "\$ND30.P1". A dialog box titled "Serwer www" is open, showing the following configuration options:


- Aktywny
- Port http: 8081
- Szerokość: 900
- Wysokość: 600

Buttons visible in the dialog box include "Zamknij", "Przeglądarka", and "Zastosuj". A large blue arrow points to the "Port http" field.


# Następnie klikamy w Zastosuj, Przeglądarka.



W wyszukiwarce wpisujemy adres IP naszego komputera oraz po dwukropku nasz Port http.



W miejscu logowania wpisujemy nazwę użytkownika(**ADMIN**)  
bez hasła. Następnie klikamy **Wyślij**.




LUMEL


Logowanie do Lumel Proces


Użytkownik:

Hasło:



Klikamy w drzewo, aby zobaczyć wizualizację.






Po wykonaniu tych czynności możemy podglądać wizualizację na stronie WWW przeglądarki internetowej.






**TWORZENIE KONTA W PROGRAMIE  
LUMEL PROCES**




**W Opcjach wyłączamy Tryb Edycji.**




Klikamy w **Logowanie** znajdujące się w **PLIKU**.

# Początkowe okno loguje nas na konto ogólnodostępne.



The screenshot shows the Lumel Proces application window. The title bar reads "Lumel Proces - [Obrazy synoptyczne]". The menu bar includes "Plik", "Edycja", "Opcje", "Okno", and "Pomoc". The toolbar contains icons for a grid, a bar chart, a pie chart, a lightbulb, and a person. The main area displays "Obraz 0" with a green checkmark. A "Użytkownicy" dialog box is open, featuring three tabs: "Logowanie", "Zmiana hasła", and "Konta". The "Logowanie" tab is active, showing a "Użytkownik" field with "ADMIN" entered and an empty "Hasło" field. Below the fields are three buttons: "Zaloguj", "Wyloguj", and "Zamknij". At the bottom of the dialog, it says "Użytkownik: ADMIN". A large blue arrow points from the "Zaloguj" button towards the right. To the right of the dialog, a yellow box contains the text "UŻYTKOWNIK: ADMIN" and "HASŁO:". An arrow points from the "HASŁO:" text to the empty password field in the dialog. Below the yellow box, the text "Pozostawiamy puste pole." is displayed.

# Jako zalogowany użytkownik możemy zmienić nasze hasło w zakładce **Zmiana hasła**.



✓ Obraz 0

# Można też usunąć konto i stworzyć nowe.

Użytkownicy

Logowanie Zmiana hasła **Konta**


ADMIN	Użytkownik
	<input type="text"/>
	Hasło
	<input type="password"/>
	Priorytet 0
	<input type="button" value="Dodaj"/> <input type="button" value="Zastosuj"/>
	<input type="button" value="Usuń"/> <input type="button" value="Zachowaj"/>

Priorytet Programu 1 -podgląd, bez wyjścia

# Wpisujemy nową nazwę użytkownika i hasło.

The screenshot shows the 'Lumel Proces - [Obrazy synoptyczne]' application window. The main area displays a large, empty 'Obraz 0' (Image 0) with a green checkmark. A 'Użytkownicy' (Users) dialog box is open, featuring three tabs: 'Logowanie', 'Zmiana hasła', and 'Konta'. The 'Konta' tab is active, showing a list of users on the left with 'ADMIN' visible. On the right, there are input fields for 'Użytkownik' (containing 'lumel') and 'Hasło' (masked with dots), a 'Priorytet' dropdown menu set to '0', and buttons for 'Dodaj', 'Zastosuj', 'Usuń', and 'Zachowaj'. A blue arrow points to the 'Użytkownik' field. At the bottom of the dialog, there is a 'Priorytet Programu' dropdown menu set to '1 - podgląd, bez wyjścia'.


Wybierając nasz priorytet oraz priorytet uruchamiania programu, następnie przyciskając w DODAJ.




W zależności od wybranych priorytetów zmienione będą możliwe ustawienia.




# Aby wylogować się z starego konta klikamy **Wyloguj**.




# Wpisujemy w zakładce LOGOWANIE nową nazwę użytkownika i nowe hasło.



# Klikamy w Zaloguj



# Zamykamy okno "Użytkownicy"





**LUMEL**

LUMEL S.A.  
ul. Słubicka 4,  
65-127 Zielona Góra,  
POLAND  
tel. (+48 68) 45 75 100

[www.lumel.com.pl](http://www.lumel.com.pl)